



ECOPROF
Version 5.0.2

Wien, im Juli 2019

Installation für ECOPROF - Update 5.0.2

1. Speichern Sie die Datei ecoprof501upd.exe in einem beliebigen Verzeichnis auf Ihrem PC (z.B.: c:\temp)
2. Erstellen Sie eine Sicherung Ihrer **ECOPROF**-Datenbank (Menüpunkt EXTRAS/DB-Wartung Register "Sichern" oder im Datenexplorer das Verzeichnis c:\programme\ecoprof\db – bei einer Standardinstallation).
3. Bevor Sie mit der Installation des Updates beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle ECOPROF-Programme geschlossen sind.
4. Das **ECOPROF**-Update 5.0.2 kann nur bei korrekt installierter **ECOPROF** 5.0.1 Version erfolgen.
5. Im Kontextmenü (rechte Maustaste) der Datei ecoprof50upd.exe wählen Sie den Eintrag "**Als Administrator ausführen**".
6. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.
7. Nach erfolgreicher Fertigstellung der Installation starten Sie **ECOPROF** über den Menüeintrag "**Als Administrator ausführen**" des Kontextmenüs (rechte Maustaste).
8. Wählen Sie aus dem Menü EXTRAS den Menüpunkt "Einstellungen". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Einbinden". Dieser Vorgang sollte ohne Fehler ausgeführt werden.
9. **ECOPROF** beenden.
10. Starten Sie **ECOPROF**. Das Programm ist jetzt betriebsbereit.
11. Das **ECOPROF**-Update 5.0.2 ist auf allen Rechnern, auf denen **ECOPROF** installiert ist, auszuführen.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an eine der hier angeführten eMail-Adressen:

info@ecoprof.at

astrid.schmidt-kloiber@boku.ac.at

ecoprof@irv-software.at

Homepage: www.ecoprof.at